

HDM-330 ダウンローダーのアップデート手順

手順 1

下記を左クリックしてダウンローダー(ZIP ファイル)を PC にダウンロードしてください。(通常は PC の「ダウンロード」の領域にダウンロードされます。)


[HDM-330 ダウンローダー](#)

手順 2


PC の画面のタスクバーにあるエクスプローラーのアイコン(右図)を左クリックしてください。

タスクバーにエクスプローラーのアイコンが無い場合は、タスクバーの


下図の様に PC のタスクバーの検索ボックスに「エクスプローラー」と入力してエクスプローラーのアイコンを表示させてください。



Windows11 の場合




Windows10 の場合




手順 3

エクスプローラーが表示されたら左側のメニューにある「ダウンロード」を左クリックしてください。



Windows11 の場合



Windows10 の場合

(次ページに続きます)

手順 4


次にエクスプローラーの画面の右側にダウンロードされたファイルの一覧が表示されたら、一覧内の「HDM-330_downloader」の ZIP フォルダーにカーソルを合わせて右クリックしてください。




手順 5

メニューが表示されたら「すべて展開」にカーソルを合わせて左クリックしてください。

※Windows11 で「すべて展開」が表示されない場合は「その他のオプションを確認」を左クリックするとメニューに表示されます。




Windows11 の場合



Windows10 の場合

手順 6

「圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」のダイアログが表示されたら「展開」を左クリックしてください。



(次ページに続きます)

手順 7

圧縮フォルダーが解凍され、「HDM-330_downlodar」が表示されます。カーソルを合わせて左クリックしてください。



手順 8


「HDM-330Downloder」のファイルが表示されることを確認してください。



手順 9


HDM-330 と PC を付属の USB ケーブルで接続してください。

PC の画面上に HDM-330 フォルダが開きます。



手順 10

手順 8 で PC の「ダウンロード」にダウンロードされた「HDM-330Downloder」をマウスのクリックアンドドラッグで HDM-330 フォルダー内に移動させてください。



手順 11

「ファイルの置き換えまたはスキップ」が表示されたら、カーソルを「ファイルを置き換える」に合わせて左クリックしてください

HDM-330 ダウンローダーが上書きされ、
HDM-330 ダウンローダーの更新が完了します。



(次ページに続きます)


手順 12

手順 11 で上書きされた HDM-330 本体内の HDM-330 ダウンローダーを
左ダブルクリックしてください。



手順 12

HDM-330 本体へ新しいアップデートツールの
ダウンロードが開始されます。
「ダウンロードが完了しました。」が表示されたら OK を
左クリックしてください。



手順 13

HDM-330 本体の新規ユーザー登録を行うユーザー様は下記(1)を参照してください。
すでに新規ユーザー登録済みのユーザー様は(2)を参照してください。

(1)HDM-330 本体の新規ユーザー登録を行うユーザー様

右図の「ユーザー登録情報」が表示されたら、
HDM-330 本体キットに同梱されている
クイックスタートガイド(またはこちらを左クリック)の
ステップ 4 以降を参照してユーザー登録と
診断ソフトのダウンロードを行ってください。



(2)すでに新規ユーザー登録済みのユーザー様

右図の「HDM-330 アップデートツール」が
表示されましたら「HDM-330 更新」を左クリックして
診断ソフトのアップデートを行ってください。



以上